Referenzkarte Batchfile Enhancement

- STOP

- EXIT

```
- ECHO ON
              Aktiviert die List-Funktion.
- ECHO OFF
              Deaktiviert die List-Funktion
- ECHO (Text) Textausgabe
              Zeilenweises ECHO OFF @COPY D1:DATA RD:DATA
- CLS
              Dieser Befehl löscht nur den Bildschirm!
- EXEC <Filename> Ausführen einer anderen Batchdatei
                       Tastaturabfrage ASK FOR JN <Return>
- ASK FOR <KeyList>
- IF ANSWER = <Taste>
                         IF \ ANSWER = J \ \langle RETURN \rangle \ (ELSE, ENDIF)
- IF EXIST <Filename>
                            Bedingung für vorhandensein einer Datei
- IF NOT EXIST <Filenname> oder mit ELSE, beenden mit ENDIF
- IF RAMDISK (-)
                        Bedingung für vorhandensein einer Ramdisk
- IF NOT RAMDISK (-)
                         IF NOT RAMDISK <Return> (ELSE, ENDIF)
- ELSE
                         Kehrt die Bedingung auf dem Stapel
- ENDIF
                         Beenden der Bedingung IF...
- TYPE <Quelle> (<Ziel>) Ausgabe auf dem Bildschirm E: oder Drucker P:
- GOTO <Label>
                        Springt zum angegebenen Label
- LABEL <Label>
                        Ist das Sprungziel für GOTO
- BUFFERS = \langle \text{Size} \rangle Copy-Buffer in KB (0 - 9)
- INIT RAMDISK (Update) (MemSav) RAMDisk formatiert + MEM.SAV schreiben
- RAMDRIVE = <DriveNum>
                                 Setzt die Laufwerksnummer für die RAMDisk.
- ROMDRIVE = <DriveNum>(,EprNum) ROMDisk auf Laufwerksnummer, Eprom wählen
- SET % = <DriveNum> Setzt D% auf DriveNum
- SET % TO ANSWER Setzt % auf die Antwort SET % TO ANSWER + FORMAT DISK D%:
- DIR (<FileMask> (<Ziel>)) Zeigt das Inhaltsverzeichnis an
- SETDIR <DirName> Setzt das Default-Verzeichnis von MyDOS
- MAKEDIR <DirName> Erzeugt ein neues Verzeichnis. MAKEDIR RD:SUBDIR <Return>
- LOAD <Filename> (Chan) (Quit/Load/Init/Run) Binärfile laden
- COPY <Quelle> (<Ziel>) Kopieren eines Files im MyDOS-üblichen Format
- APPEND <Quelle> <Ziel> Anhängen an Datei
- LOCK <FileMask> Datei schützen
- UNLOCK <FileMask> Datei freigeben
- DELETE <FileMask> Datei löschen
- RENAME <alter Name, neuer Name> Datei umbenennen
- FORMAT DISK < Device > Formatiert die Diskette DEVICE ohne Nachfrage
- XCOPY <Maske> <Ziel> (Quit) (Update) Kopieren. (Aus Default-Verzeichnis)
- BASIC OFF Schaltet das BASIC aus und baut den Editor neu auf.
- BASIC ON Schaltet das BASIC ein und baut den Editor neu auf.
- BASIC: (<Basic Line>) Basic, ausführen z.B. BASIC: Run"D:MYPRG.BAS
```

Beendet die Ausführung des Batchfiles (Direktmodus)

Verläßt das BFE-Programm und springt ins BASIC oder DUP Menü.